

Anleitung 7alert Windows



Version 1.4

Stand 27.02.2024

7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar 02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

Die App 7alert kann nun auch für Windows heruntergeladen werden.

Unter Anlagen -> Alarmierung kann das Windows-Installationsprogramm heruntergeladen werden:



Starten Sie den Download und führen Sie Schritte wie vorgegeben aus, um die App auf Ihrem Windows Betriebssystem zu installieren.

Nach der Installation und dem ersten Start und dem Login mit Anlagennummer/Passwort wird ein 7alert-Icon links neben der Uhr angezeigt:



Neue Push-Meldungen werden wie folgt signalisiert (incl. Ton):



Parallel wird bei einer neuen Meldung automatisch das Programm gestartet, die entsprechende Anlage ausgewählt und über die Meldungsliste kann die dazugehörige Laufkarte angezeigt werden:



Bei Windows 11 werden im Benachrichtigungscenter alle Push-Meldungen angezeigt:



Das Verhalten der Meldungen im Benachrichtigungscenter kann in der Windows Systemsteuerung eingestellt werden:

System > Benachrichtigungen > 7alert
Benachrichtigungen
Ein
Benachrichtigungsbanner anzeigen Benachrichtigungscenter anzeigen
Inhalt ausblenden, wenn Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden
Aus Aus
Zulassen, dass die App wichtige Benachrichtigungen sendet, wenn "Nicht stören" aktiviert ist
Ein
Bei Eingang einer Benachrichtigung Sound wiedergeben
Ein
Priorität von Benachrichtigungen im Benachrichtigungscenter
O Oberste
Ganz oben im Benachrichtigungscenter anzeigen
Hoch
Anzeigen der obenstehenden Benachrichtigungen mit normaler Priorität im Benachrichtigungscenter

Bildschirm automatisch einschalten, bei 7alert Meldungen unter Windows

Unter Windows 11 Pro und höher lässt sich der Sperrbildschirm in den Gruppenrichtlinien deaktivieren:

- Windows-Taste + R gpedit.msc eingeben und starten
- Richtlinien Lokaler Computer -> Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> Systemsteuerung -> Anpassung
- Im rechten Fensterteil nun "Sperrbildschirm nicht anzeigen" doppelt anklicken
- Option auf "Aktiviert" einstellen:

🗐 Editor für lokale Gruppenrichtlinien				- 🗆 X
Datei Aktion Ansicht ?				
🔶 🌩 🖄 📰 🗟 🖬 🝸				
Richtlinien f ür Lokaler Computer	📋 Anpassung			
Computerkonfiguration Softwareeinstellungen	Sperrbildschirm nicht anzeigen	Einstellung	Status	Kommentar
 Softwareeinstellungen Windows-Einstellungen Desktop Drucker Netzwerk Server Startmenü und Taskleiste System Systemsteuerung Anpassung Benutzerkonten Windows-Komponenten Keijons- und Sprachoptionen Softwareeinstellungen Softwareeinstellungen Mindows-Einstellungen Mindows-Einstellungen Mindows-Einstellungen Mindows-Einstellungen Mindows-Einstellungen Mindows-Einstellungen Mindows-Einstellungen Mindows-Einstellungen Mindows-Vorlagen 	Sperroluschirm nicht anzeigen Richtlinieneinstellung bearbeiten Anforderungen: Mindestens Windows Server 2012, Windows 8 oder Windows RT Beschreibung: Mit dieser Richtlinieneinstellung können Sie steuern, ob der Sperrbildschirm für Benutzer angezeigt wird. Wenn Sie diese Richtlinieneinstellung aktivieren, sehen Benutzer, die vor dem Anmelden nicht STRG+ALT+ENTF drücken müssen, nach dem Sperren ihres PCs die ausgewählte Kachel. Wenn Sie diese Richtlinieneinstellung deaktivieren oder nicht konfigurieren, sehen Benutzer, die vor dem Anmelden nicht STRG+ALT+DEL drücken müssen, nach dem Sperren ihres PCs einen Sperrbildschirm. Der Sperrbildschirm muss durch eine Toucheingabe, über die Tastatur oder durch Ziehen mit der Maus geschlossen werden.	Elistendrig Sperrbildschirmhintergrundanimation verhind E Sperrbildschirmhintergrundanimation verhind Ändern des Bilds für den Sperr- und Anmelde Andern des Startmenühintergrunds verhindern Sperrbildschirm nicht anzeigen Attivieren der Sperrbildschirmkamera verhind Attivieren der Diashow auf dem Sperrbildschir B Bestimmte Hintergrund- und Akzentfarbe erz B Bestimmten Starthintergrund erzwingen	Nicht konfiguriert Nicht konfiguriert Nicht konfiguriert Nicht konfiguriert Aktiviert Nicht konfiguriert Nicht konfiguriert Nicht konfiguriert	Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein
9 Einstellung(en)	Lrweitert Standard			

Danach die Energieoptionen aufrufen und wie folgt einstellen:

邊 Energiesparplaneinstellur	ingen bearbeiten			
$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow $				
	Einstellungen für Energiesparplan ändern: Dell			
Wählen Sie die Energiespar- und Anzeigeeinstellungen aus, die Sie für den Computer verwenden möchten.				
	👔 Akku 🛷 Netzbetrieb			
	2 Bildschirm ausschalten: 1 Minute V 1 Minute V			
	S Energiesparmodus nach: Niemals			
	Erweiterte Energieeinstellungen ändern			
Standardeinstellungen für diesen Energiesparplan wiederherstellen				
	Änderungen speichern Abbrechen			

💐 Bildschirmschonereinstellungen	×
Bildschirmschoner	
Bildschirmschoner	
(Kein) Einstellungen Vorschau Wartezeit: 1 Anmeldeseite bei Reaktivierung	
Energieverwaltung Sparen Sie Energie bzw. maximieren Sie die Leistung durch Anpassen der Helligkeit des Monitors und weiterer Energieeinstellungen. Energieeinstellungen ändern	
OK Abbrechen Ü <u>b</u> erne	hmen

Unter den Bildschirmschoner-Einstellungen müssen die beiden Optionen wie folgt eingestellt sein:

Unter Konten → Anmeldeoptionen bitte folgende Einstellung aktivieren:

Einstellungen		
	Konten Anmeldeoptionen	
Lokales Konto	Möglichkeiten zum Anmelden	
Einstellung suchen Q	Cesichtserkennung (Windows Hello) Mit Kamera anmeiden (empfohlen)	~
 System Bluetooth und Geräte 	Fingerabdruckerkennung (Windows Hello) Mit Fingerabdruckszanner anmelden (emptohlen)	~
 Netzwerk und Internet Personalisierung 	PIN (Windows Hello) Diese Option ist derzeit nicht verfügbar	~
Apps	Sicherheitsschlüssel Mit physischem Sicherheitsschlüssel anmelden	~
3 Zeit und Sprache	Mit Ihrem Kontokennwort anmelden Mit Ihrem Kontokennwort	~
☞ Spielen ★ Barrierefreiheit	Bildcode Wischen und tippen Sie auf ihr Lieblingsfoto, um Ihr Gerät zu entsperren	~
Datenschutz und Sicherheit		
Windows Update	Zusätzliche Einstellungen	
	Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfordern?	<u> </u>
	Dynamische Sperre Automatisches Sperren Ihres Geräts während Ihrer Abwesenheit	~
	Meine Apps, die neu gestartet werden können, automatisch speichern und neu starten, wenn ich mich wieder anmelde	Aus

Laufkarten automatisch anzeigen

Mit der rechten Maustaste auf das 7alert Icon in der Taskleiste klicken und dort "Laufkarten direkt öffnen" aktivieren:



Damit die Fensterposition der Meldungen und Laufkarten nicht von Windows gesteuert wird, kann das Meldungsfenster in die gewünschte Größe und Position verschoben werden.

Danach die Taste "**F9**" drücken, die Position wird gespeichert und das Fenster bei der nächsten Meldung an der gleichen Stelle wieder geöffnet. Die gleiche Funktion gibt es auch für das Laufkartenfenster.

Sie können die App auch für Projekte auf Ihrem eigenen Server nutzen, einfach **projektname@servername eingeben.

**Wenn die 7alert App in der BMAcloud abgeschalten wird, entfallen nur die Push-Meldungen, die Meldungen kommen trotzdem

Aufgetretene Fehler

 a) Die App ist am Rechner nicht sichtbar..
 bitte werfen Sie einen kleinen Blick unter den Pfeil neben der Uhr. Dort ist die App oft ,versteckt'



b) Sie bekommen die Meldung ,Server bmacloud.de:433' nicht erreichbar.. Firewall Problem, bitte entsprechend konfigurieren